

# Verarbeitung der Beträge

Bei der Anlage der Kontierungs-Zeilen gibt es die Spalten "**Netto (fix)**" und "**Netto (prozentual)**". Über den Parameter "**StandardAccounting\_GrossCalculation**" kann die Berechnung auf Brutto geändert werden.

## Prozentuale Aufteilung

Wenn aus einer Rechnung heraus eine neue Standardkontierung erstellt wird, dann muss die Summe der Netto-Zeilenbeträge dem Kopfbetrag entsprechen. Pro Zeile wird der prozentuale Anteil zum Kopfbetrag ausgerechnet. Bei einem Netto-Kopfbetrag von 100€ und 2 Zeilen zu 30% und 70% würde die erste Zeile mit 30% und die zweite Zeile mit 70% bewertet. Bei manueller Anlage der Positionen über die WEB-Konfiguration muss der Anwender darauf achten, dass die Summe 100% Prozent ergibt.

Bei Anwendung dieser Beispiel-Standardkontierungen wird der Kopfbetrag entsprechend prozentual aufgeteilt. Bei einem Betrag von 200€ würden 60€ (30%) in die erste Zeile eingetragen und 140€ (70%) in die zweite Zeile.

## Fixe Beträge übernehmen

Alternativ zur prozentualen Aufteilung können Beträge fix festgelegt werden. Ein Anwendungsbeispiel wären zum Beispiel Mietrechnungen, wo jeden Monat ein Betrag von zum Beispiel 170€ auf mit einer definierten Kontierung versehen wird und ein Betrag von 60€ auf eine abweichende Kontierung.

## MwSt-Zuordnung

In diesem Fall werden keine Beträge gespeichert. Bei Anwendung der Kontierung werden die Beträge abhängig vom Ausgangswert (Netto oder Brutto) über den MwSt-Satz neu berechnet. Der Ausgangswert wird bei dieser Option nicht neu gesetzt! Es werden lediglich die abhängigen Beträge Brutto und Steuer neu berechnet. Sollen weitere abhängige Beträge neu berechnet werden, dann muss dies in der UserExit-Funktion "**gentable.ue\_AfterStandardAccounting()**" umgesetzt werden.

---

Revision #4

Created 11 November 2022 08:43:46 by Markus Meisner

Updated 24 July 2024 08:14:55 by Markus Meisner