

Lokator: Search for line items

Der Lokator **Search for line items** findet Positionszeilen auf Dokumenten anhand entsprechender Spalten-Überschriften und unter diesen Spalten befindlichen Werten.

Die Suche nach Positionen ist im ausgelieferten Invoice-Template bereits konfiguriert.

Die Positions-Suche in Squeeze benötigt entsprechende Lokatoren mit deren Hilfe die Spaltenüberschriften der Positions-Tabelle gefunden werden.

Konfiguration einer Standard-Positions-Suche für Eingangsrechnungen:

Die Lokatoren für die Suche nach Spaltenüberschriften können als KeyWord to Value konfiguriert werden.

Konfigurations - Beispiel für den Lokator der Spalte Menge:

Lokator - Eigenschaften

Allgemein	Ersetzungen	Wertliste	Suchbegriffe
Name	<input type="text" value="HeaderQuantity"/>		
Beschreibung	<input type="text" value="Überschrift Menge"/>		
Lokator Typ	<input type="text" value="KeyWord to Value"/>		
Wert Typ	<input type="text" value="Text"/>		
Seiten	<input type="text" value="Jede Seite"/>		
ggf. Quelle	<input type="text" value="Bitte wählen"/>		
Aktiv	<input type="text" value="Ja"/>		
Ignoriere Leerzeichen	<input type="text" value="Nein"/>		

Allgemein Ersetzungen Wertliste Suchbegriffe

Suchbegriffe

Suchbegriff	Wert
Menge	Menge
Anzahl	Menge
Quantity	Menge
Qty	Menge
Stk	Menge

+ ✎ 🗑️ ↻ ⏪ ⏩ | Seite 1 von 1 | ⏪ ⏩ Zeige 1 - 5 von 5

Konfigurations - Beispiel für den Lokator der Spalte Einzelpreis:

Lokator - Eigenschaften

Allgemein Ersetzungen Wertliste Suchbegriffe

Name	HeaderSinglePrice
Beschreibung	Überschrift Einzelpreis
Lokator Typ	KeyWord to Value
Wert Typ	Text
Seiten	Jede Seite
ggf. Quelle	Bitte wählen
Aktiv	Ja
Ignoriere Leerzeichen	Nein

Lokator - Eigenschaften

Allgemein Ersetzungen Wertliste Suchbegriffe

Suchbegriffe

Suchbegriff	Wert
Preis	Einzelpreis
Einzelpreis	Einzelpreis
EUR/ME	Einzelpreis
Price	Einzelpreis
Rate	Einzelpreis
Grundbetrag	Einzelpreis
E-Preis	Einzelpreis
netto	Einzelpreis
Prijs	Einzelpreis
VK-Preis	Einzelpreis
EH-Preis	Einzelpreis
Preis/Einheit	Einzelpreis
Einzeln	Einzelpreis

+ ✎ 🗑️ ↻ ⏪ ⏩ | Seite 1 von 1 | ⏪ ⏩ Zeige 1 - 13 von 13

Konfigurations - Beispiel für den Lokator der Spalte Positionsgesamtpreis:

Lokator - Eigenschaften

Allgemein Ersetzungen Wertliste Suchbegriffe

Name	HeaderTotalAmount
Beschreibung	Überschrift Gesamtpreis
Lokator Typ	KeyWord to Value
Wert Typ	Text
Seiten	Jede Seite
ggf. Quelle	Bitte wählen
Aktiv	Ja
Ignoriere Leerzeichen	Nein

Lokator - Eigenschaften

x

Allgemein Ersetzungen Wertliste Suchbegriffe

Suchbegriffe

Suchbegriff	Wert
Gesamt	Gesamtpreis
Betrag	Gesamtpreis
Summe	Gesamtpreis
Total	Gesamtpreis
Gesamtpreis	Gesamtpreis
Amount	Gesamtpreis
Ext.Net	Gesamtpreis
Ext. Net	Gesamtpreis
Price(EUR)	Gesamtpreis
Gesamtpreis in EUR	Gesamtpreis
G-Preis	Gesamtpreis
brutto	Gesamtpreis
Zwischensumme	Gesamtpreis
totaal	Gesamtpreis
EUR	Gesamtpreis
Netto	Gesamtpreis

+ | ✂ | 🗑 | ↻

⏪ | ⏩ | Seite 1 von 1 | ⏪ | ⏩

Zeige 1 - 16 von 16

Die konfigurierten Suchbegriffe können je nach Anwendungsfall entsprechend angepasst und/oder erweitert werden.

Diese Lokatoren können in der Konfiguration für das Positionstabellefeld hinterlegt werden.

Feld - Eigenschaften

Allgemein Eingabehilfe Tabellenfelder

Name	Linelltems
Beschreibung	Zellen
Type	Table
Lokator	Positionen
Subfield	Bitte wählen
Gruppe	Linelltems
Pflichtfeld	Nein
Nur Lesen	Nein
Versteckt	Nein
Bestätigen	Nein
Name im Zielsystem	Linelltems

Feld - Eigenschaften

Allgemein Eingabehilfe Tabellenfelder

ID	Name	Beschreibung	Datentyp	Header	Wert	Pflicht	Nur Le	Verste	Bestät	Name (Zielsystem)
4	Description	Bezeichnung	Text	0	0	Nein	Nein	Nein	Nein	PosDescription
5	Quantity	Menge	Amount	19	3	Nein	Nein	Nein	Nein	PosQuantity
6	Price	Preis	Amount	20	2	Nein	Nein	Nein	Nein	PosPrice
7	PosTotal	Betrag	Amount	21	2	Nein	Nein	Nein	Nein	PosTotal

+ ✎ 🗑️ ↻

« | Seite 1 von 1 | »

Zeige 1 - 4 von 4

Mit einem Doppelklick auf die Positions-Spalte Quantity (Menge) öffnet sich der Konfigurationsdialog für dieses Spaltenfeld:

In dem Feld Überschriften Lokator wird der entsprechend konfigurierte Lokator für die Erkennung der Mengen-Überschriften hinterlegt.

Feld - Eigenschaften

Feld bearbeiten

Allgemein Eingabehilfe

ID	Name
4	Description
5	Quantity
6	Price
7	PosTotal

Name Quantity
Beschreibung Menge
Type Amount
Überschriften Lokator Überschrift Menge
Wert Lokator Menge
Pflichtfeld Nein
Read Only Nein
Versteckt Nein
Bestätigen Nein
Name im Zielsystem PosQuantity

Abbrechen Speichern

Nachdem für alle Spalten der Positions-Tabelle des Positionsfeldes, der entsprechende Überschriften Lokator konfiguriert worden ist, muss auf dem Reiter Allgemein für das Positionsfeld im Feld Lokator noch der Positions-Lokator konfiguriert werden.

Feld - Eigenschaften

Allgemein Eingabehilfe Tabellenfelder

Name LinelItems

Beschreibung Zeilen

Type Table

Lokator Positionen

Subfield Bitte wählen

Gruppe LinelItems

Pflichtfeld Nein

Nur Lesen Nein

Versteckt Nein

Bestätigen Nein

Name im Zielsystem LinelItems

Revision #4

Created 13 March 2020 16:24:23 by Achim Redmann

Updated 13 March 2020 18:33:14 by Achim Redmann