

Rechnungsexport

Allgemein

Im Standard werden die Felder aus dem Feld-Mapping verwendet, um zu definieren, welche Felder aus dem Workflow in welches Feld in Workflow BC geschrieben werden sollen.

Im Standard ist ein Export der Daten aus dem Workflow nach BC in dem Skript **DEXPRO__UserExit_WorkflowLib** und hier in der Funktion **ue_OnActionEnd_End** eingebunden.

Wichtig: Derzeit können nur bereits vorhandene Breeze-Belege in BC upgedatet werden. Eine Anlage von neuen Breeze-Dokumenten wird derzeit noch nicht unterstützt.

Im Standard wird die Übergabe nur ausgeführt, wenn sich die Rechnung im Status "**FinalCheck**" (Finale Prüfung) befindet und wenn die Felder **BreezeID** und **CoreID** gefüllt sind, welche immer gefüllt sind, wenn der Import über den Standard Rechnungsimport ausgeführt worden ist.

```

/* ===== */
/** This user exit is called at the end of script "DEXPRO_WF_CheckActionEnd".
 * @returns {string} empty string or error message.
 */
function ue_OnActionEnd_End(){
    var file = context.file;
    switch(file.getAttribute("FromTemplate")){
        case "Procurement":
            if( file.ActionID=="CreateProcurement" && file.ProcurementID==""){
                file.ProcurementID = context.getAutoText("%nr.Procurement%");
                file.sync();
            }
            if( file.ActionID=="TenderOffer" ){
                file.Buyer = context.currentUser;
                file.sync();
            }
            break;

        case "Mailroom":
            break;

        case "Invoice":
            if( file.ActionID=="FinalCheck" ){
                //file.createDefaultAccounting();
            }

            // Standard für die Übergabe zu BC
            if (file.ActionID === "FinalCheck" && file.BreezeID !== "" && file.CoreID !== "") {
                var retObj = sendDataToDynamicsBC(file, "Dynamics_Invoice");

                if (retObj.error === true) {
                    return "Fehlermeldungen aus Dynamics 365 BC:\r\n" + retObj.errorMessage;
                }
            }

            break;
    }
    /* End example */
    return "";
}

```

User-Exits für den Export

In dem Skript **DEXPRO_UserExit_CustomDynamicsBCLib** befinden sich verschiedene User-Exits mit welchem die Daten beim oder nach dem Import modifiziert werden können. Diese User-Exit-Funktionen befinden sich im Standard in der Funktion **sendDataToDynamicsBC**.

userExit_ParseHeadValue_Export (User-Exit für das Parsing von Kopfwerten beim Export)

Über dieses User-Exit können Kopfwerte so geparkt werden, dass diese in BC verwendet werden können.

Im Standard sind hier schon UserExits für bestimmte Felder enthalten.

Beispiel analog zu [User-Exit beim Import](#)

userExit_ParsePosValue_Export (User-Exit für das Parsing von Positionswerten beim Export)

Über dieses User-Exit können Kopfwerte so geparst werden, dass diese in BC verwendet werden können.

Im Standard sind hier schon UserExits für bestimmte Felder enthalten.

Beispiel analog zu [User-Exit beim Import](#)

Revision #4

Created 1 November 2022 08:02:57 by Helge Czerwinski

Updated 4 December 2023 14:57:34 by Helge Czerwinski