Accounting_Navision (Navision Anlage/Sachkonto/Artikel)

Für eine optimale Anbindung an Navision wurde die Logik aus dem führenden System übernommen. In Navision wird in einem Feld zunächst entschieden, ob auf eine Anlage oder ein Sachkonto oder auf einen Artikel kontiert werden soll. Im zweiten Feld wird die Auswahl entsprechend der ersten Angabe eingeschränkt. In der Tabelle **Accounting_Navision** werden entsprechend die Anlagennummern; Sachkonten und Artikel abgelegt. Zur Tabelle gehören die Gentable-Felder:

- **NavisionType**
- **NavisionTypeValue**
- **NavisionTypeDescription**

In der Spalte NavisionType werden 3 Angaben unterschieden. Das Gentable-Feld wird als Auswahlliste dargestellt. Technisch kann in das Feld **NavisionType** einer der 3 Werte geschrieben werden:

- **Fixed_Asset** (Anlage)
- **G_L_Account** (Sachkonto)
- **Item** (Artikel)

Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den führenden Systemen nur eine Sprache für die Beschreibung gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu übertragen.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
NavisionType	nvarchar(50)	Nein	Fixed_Asset / G_L_Account / Item
NavisionTypeValue	nvarchar(50)	Nein	Eindeutige ID (Anlage / Sachkonto oder Artikel)
de	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Deutsch
en	nvarchar(250)	Nein	Beschreibung Englisch

InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + NavisionType + NavisionTypeValue

---

Revision #2
Created 2022-01-21 08:06:34 UTC by Markus Meisner
Updated 2022-01-21 09:41:34 UTC by Markus Meisner