
Stammdaten-Import


Stammdaten-Import über die Feld-Mapping-Ansicht

In der Stammdaten-Ansicht wird im unteren Bereich der Button "**STAMMDATEN IMPORTIEREN**" angezeigt. Über den Button wird der Import manuell ausgeführt. Im Konfigurierten Dateipfad muss eine CSV-Datei mit dem passenden Namen liegen. Die Stammdaten-Tabelle wird im Standard komplett geleert und die Daten aus der CSV-Datei werden importiert. Die CSV-Datei muss entweder im Format UTF-8 vorliegen bzw. wenn die Datei im ANSI-Format vorliegt, muss in der CSV-Konfiguration die Transkodierungs-Checkbox gesetzt sein.



> Eine CSV-Datei im Format **UTF-8-BOM** kann nicht verarbeitet werden!

Aus Excel erstellte CSV-Dateien werden im Format UTF-8-BOM erzeugt. Diese Dateien haben zu Beginn ein Sonderzeichen, durch welches das Auslesen der Datei verhindert wird. Die CSV-Dateien müssen zuerst im UTF-8 Format gespeichert werden. Die CSV-Datei kann hierfür zum Beispiel in Notepad++ geöffnet werden. Das Format wird unten rechts angezeigt (siehe Screenshot). Unter "Codierung" kann das Format in UTF-8 gewandelt werden.




Zum initialen Testen größerer CSV-Dateien bietet sich der "**TESTEN**" Button an. Hier werden weniger Datensätze aus der CSV-Datei verarbeitet.

Stammdaten-Import als Job


Das im Standard ausgelieferte Job-Skript "**DEXPRO_JOB_ImportCSV**" führt alle Importe zu allen CSV-Konfigurationen aus.

Stammdaten-Import manuell über den CSV Upload/Download Ordner

Der Import kann auch über den Ordner **CSV Upload/Download** erfolgen. Über den Button mit dem Upload-Symbol öffnet sich ein Pop-Up mit einer Dropzone und einer Auswahlliste der Import-Konfigurationen. Die hochgeladene Datei muss die Dateiendung "csv" haben. Der Dateiname ist egal. Die CSV-Datei wird zum einen an den in den in der Konfiguration angegeben Ort kopiert und erhält den dort konfigurierten Dateinamen. Zum anderen wird die Datei mit einem fix vorgegebenen Namensaufbau in dem Export-Ordner abgelegt, damit die Datei in der Ansicht angezeigt wird.



Zu jedem Import werden Loginformationen geschrieben.



Revision #11
Created 2026-04-30 11:38:35 UTC by Markus Meisner
Updated 2026-04-30 12:25:50 UTC by Markus Meisner