

Lokator: Search for line items

Der Lokator **Search for line items** findet Positionszeilen auf Dokumenten anhand entsprechender Spalten-Überschriften und unter diesen Spalten befindlichen Werten.

Die Suche nach Positionen ist im ausgelieferten Invoice-Template bereits konfiguriert.

Die Positions-Suche in Squeeze benötigt entsprechende Lokatoren mit deren Hilfe die Spaltenüberschriften der Positions-Tabelle gefunden werden.

Konfiguration einer Standard-Positions-Suche für Eingangsrechnungen:

Die Lokatoren für die Suche nach Spaltenüberschriften können als KeyWord to Value konfiguriert werden.

Konfigurations - Beispiel für den Lokator der Spalte Menge:

Lokator - Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Allgemein | Ersetzungen | Wertliste | Suchbegriffe |
| Name | HeaderQuantity | | |
| Beschreibung | Überschrift Menge | | |
| Lokator Typ | KeyWord to Value ▼ | | |
| Wert Typ | Text ▼ | | |
| Seiten | Jede Seite ▼ | | |
| ggf. Quelle | Bitte wählen ▼ | | |
| Aktiv | Ja ▼ | | |
| Ignoriere Leerzeichen | Nein ▼ | | |

AllgemeinErsetzungenWertlisteSuchbegriffe

Suchbegriffe

| Suchbegriff | Wert |
|-------------|-------|
| Menge | Menge |
| Anzahl | Menge |
| Quantity | Menge |
| Qty | Menge |
| Stk | Menge |

+🔗🗑️↺

⏪⏩Seite 1 von 1⏪⏩

Zeige 1 - 5 von 5

Konfigurations - Beispiel für den Lokator der Spalte Einzelpreis:

Lokator - Eigenschaften

AllgemeinErsetzungenWertlisteSuchbegriffe

Name

HeaderSinglePrice

Beschreibung

Überschrift Einzelpreis

Lokator Typ

KeyWord to Value

Wert Typ

Text

Seiten

Jede Seite

ggf. Quelle

Bitte wählen

Aktiv

Ja

Ignoriere Leerzeichen

Nein

AllgemeinErsetzungenWertlisteSuchbegriffe

Suchbegriffe

| Suchbegriff | Wert |
|---------------|-------------|
| Preis | Einzelpreis |
| Einzelpreis | Einzelpreis |
| EUR/ME | Einzelpreis |
| Price | Einzelpreis |
| Rate | Einzelpreis |
| Grundbetrag | Einzelpreis |
| E-Preis | Einzelpreis |
| netto | Einzelpreis |
| Prijs | Einzelpreis |
| VK-Preis | Einzelpreis |
| EH-Preis | Einzelpreis |
| Preis/Einheit | Einzelpreis |
| Einzeln | Einzelpreis |

+🔗🗑️↺

⏪⏩Seite 1 von 1⏪⏩

Zeige 1 - 13 von 13

Konfigurations - Beispiel für den Lokator der Spalte Positionsgesamtpreis:

Lokator - Eigenschaften

AllgemeinErsetzungenWertlisteSuchbegriffe

Name

HeaderTotalAmount

Beschreibung

Überschrift Gesamtpreis

Lokator Typ

KeyWord to Value

Wert Typ

Text

Seiten

Jede Seite

ggf. Quelle

Bitte wählen

Aktiv

Ja

Ignoriere Leerzeichen

Nein

Lokator - Eigenschaften

AllgemeinErsetzungenWertlisteSuchbegriffe

Suchbegriffe

| Suchbegriff | Wert |
|--------------------|-------------|
| Gesamt | Gesamtpreis |
| Betrag | Gesamtpreis |
| Summe | Gesamtpreis |
| Total | Gesamtpreis |
| Gesamtpreis | Gesamtpreis |
| Amount | Gesamtpreis |
| Ext.Net | Gesamtpreis |
| Ext. Net | Gesamtpreis |
| Price(EUR) | Gesamtpreis |
| Gesamtpreis in EUR | Gesamtpreis |
| G-Preis | Gesamtpreis |
| brutto | Gesamtpreis |
| Zwischensumme | Gesamtpreis |
| totaal | Gesamtpreis |
| EUR | Gesamtpreis |
| Netto | Gesamtpreis |

+🔗🗑️↺

⏪⏩Seite 1 von 1⏪⏩

Zeige 1 - 16 von 16

Die konfigurierten Suchbegriffe können je nach Anwendungsfall entsprechend angepasst und/oder erweitert werden.

Diese Lokatoren können in der Konfiguration für das Positions-Tabellenfeld hinterlegt werden.

Name

Linelltems

Beschreibung

Zellen

Type

Table

Lokator

Positionen

Subfield

Bitte wählen

Gruppe

Linelltems

Pflichtfeld

Nein

Nur Lesen

Nein

Versteckt

Nein

Bestätigen

Nein

Name im Zielsystem

Linelltems

| ID | Name | Beschreibung | Datentyp | Header | Wert | Pflicht | Nur Le | Verste | Bestät | Name (Zielsystem) |
|----|-------------|--------------|----------|--------|------|---------|--------|--------|--------|-------------------|
| 4 | Description | Bezeichnung | Text | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | PosDescription |
| 5 | Quantity | Menge | Amount | 19 | 3 | Nein | Nein | Nein | Nein | PosQuantity |
| 6 | Price | Preis | Amount | 20 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | PosPrice |
| 7 | PosTotal | Betrag | Amount | 21 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | PosTotal |

Seite 1 von 1

Zeige 1 - 4 von 4

Mit einem Doppelklick auf die Positions-Spalte Quantity (Menge) öffnet sich der Konfigurationsdialog für dieses Spaltenfeld:

In dem Feld Überschriften Lokator wird der entsprechend konfigurierte Lokator für die Erkennung der Mengen-Überschriften hinterlegt.

Feld - Eigenschaften

Feld bearbeiten

Allgemein

Eingabehilfe

ID

Name

| | |
|---|-------------|
| 4 | Description |
| 5 | Quantity |
| 6 | Price |
| 7 | PosTotal |

+

✎

🗑

↺

Allgemein

Eingabehilfe

Name

Quantity

Beschreibung

Menge

Type

Amount

Überschriften Lokator

Überschrift Menge

Wert Lokator

Menge

Pflichtfeld

Nein

Read Only

Nein

Versteckt

Nein

Bestätigen

Nein

Name im Zielsystem

PosQuantity

Abbrechen

Speichern

Name (Zielsystem)

PosDescription

PosQuantity

PosPrice

PosTotal

Zeige 1 - 4 von 4

Abbrechen

Speichern

Nachdem für alle Spalten der Positions-Tabelle des Positionsfeldes, der entsprechende Überschriften Lokator konfiguriert worden ist, muss auf dem Reiter Allgemein für das Positionsfeld im Feld Lokator noch der Positions-Lokator konfiguriert werden.

Feld - Eigenschaften

Allgemein

Eingabehilfe

Tabellenfelder

Name

LinItems

Beschreibung

Zellen

Type

Table

Lokator

Positionen

Subfield

Bitte wählen

Gruppe

LinItems

Pflichtfeld

Nein

Nur Lesen

Nein

Versteckt

Nein

Bestätigen

Nein

Name im Zielsystem

LinItems

Revision #1

Created 31 August 2022 15:25:08 by Fabian Terstegen

Updated 31 August 2022 15:25:08 by Fabian Terstegen