

# Squeeze

## Stammdatenmapping

Das Squeeze Stammdaten Mapping wird über die DEXPRO Einrichtung aufgerufen.

Ansicht - Stammdaten Mapping Übersicht

STARTAKTIONEN

Stammdatenstruktur holen

Squeeze Stammdatentabelle anzeigen

Neu

Bearbeiten

Ansicht

Löschen

Verwalten

Als Übersicht anzeigen

Als Diagramm anzeigen

Ansicht

Notizen

Links

Dateianhang anzeigen

Aktualisieren

Filter löschen

Suchen

Seite

DEV NAV 2018?

Stammdaten Mapping Übersicht

Filtereingabe (F3) | Lfd. Nr. | →

Keine Filter angewendet

Lfd. Nr.	Stammdatenta... Name	Beschreibung	Referenz Tabelle	Tabellenfilter	Automati... Synchron...
1	companies	Liste aller eigenen Unternehmen	0		<input type="checkbox"/>
2	creditors	Liste aller Lieferanten	23		<input type="checkbox"/>
3	euclist	Liste aller EU Länder	0		<input type="checkbox"/>
4	taxrates	Liste aller EU Steuersätze	0		<input type="checkbox"/>
5	currencies	Liste aller zu suchenden Währung...	0		<input type="checkbox"/>
6	companysearch	Liste aller Suchbegriffe zur Firmen...	0		<input type="checkbox"/>
7	creditorsearch	Liste aller Suchbegriffe zur Liefera...	0		<input type="checkbox"/>
8	EmailSubjectsBl...	Email Subject Blacklist	0		<input type="checkbox"/>
9	EmailAttachmen...	Email Attachment Filters	0		<input type="checkbox"/>

Schließen

Beim initialien Öffnen ist die Liste leer. Diese wird beim Klick auf die Schaltfläche "Stammdatenstruktur holen" gefüllt. Die Daten werden bei der Funktion direkt aus Squeeze ausgelesen und aufgelistet. Dies muss manuell erneut ausgeführt werden, sobald in Squeeze neue Stammdaten Tabellen angelegt worden sind.

Um Squeeze korrekt verwenden zu können, werden die Kreditoren aus NAV benötigt. Hierfür muss das Mapping für den Eintrag "creditors" bearbeitet werden.

# Standard Einrichtung

Die Felder sind im Standard wie folgt zu befüllen:

## Referenz Tabelle 23 (Vendor)

Bearbeiten - Stammdaten Mapping - 2

STARTAKTIONEN

Stammdatenstruktur  
Neu

Ansicht Bearbeiten Löschen  
Verwalten

Notizen Links  
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen  
Seite

Gehe zu Vorheriger Nächster

DEV NAV 2018

2

Allgemein

Lfd. Nr.: 2

Referenz Tabelle: 23

Stammdatentabelle Name: creditors

Tabellenfilter:

Beschreibung: Liste aller Lieferanten

Automatische Synchronisierung:

Feldmapping

Suchen Filter Filter löschen

Lfd. Nr.	Name	Beschreibung	Fester Wert	Tabellen Nr.	Feld Nr.	Tabellenfilter	Tabellenname	Feldname
6	id	ID	DEXPRO	0	0			
7	Companyld	Mandant		0	0			
8	Creditorld	Nummer		23	1		Kreditor	Nr.
9	Name1	Name1		23	2		Kreditor	Name
10	Name2	Name2		23	4		Kreditor	Name 2
11	Street	Straße		23	5		Kreditor	Adresse
12	Zip	PLZ		23	91		Kreditor	PLZ-Code
13	City	Ort		23	7		Kreditor	Ort
14	CountryCode	Land		23	35		Kreditor	Länder-/Regionscode
15	Phone	Tel		23	9		Kreditor	Telefonnr.
16	Fax	Fax		23	84		Kreditor	Faxnr.
17	Email	Email		23	102		Kreditor	E-Mail
18	Webpage	Webpage		23	103		Kreditor	Homepage
19	IBAN	IBAN		0	0			
20	NationalTaxId	Steuernummer		23	11000		Kreditor	Steuernummer
21	EUTaxId	Ustld		23	86		Kreditor	USt-IdNr.
22	Currency	Währung		23	22		Kreditor	Währungscode
23	PaymentTerm	Zahlungsbed		23	27		Kreditor	Zlg.-Bedingungscode
24	BankCode	BLZ		0	0			
25	BankAccount	Konto		0	0			

OK

# Felder

id	leer lassen. Dies wird im Hintergrund von Squeeze vergeben.
Companyld	Hier wird der Dynamics NAV Mandant in der Spalte "Fester Wert" eingetragen.
Creditorld	Feld 1 "Nr."
Name1	Feld 2 "Name"
Name2	Feld 4 "Name 2"
Street	Feld 5 "Adresse"
Zip	Feld 91 "PLZ-Code"
City	Feld 7 "Ort"

CountryCode	Feld 35 "Länder-/Regionscode"
Phone	Feld 9 "Telefonnr."
Fax	Feld 84 "Faxnr."
Email	Feld 102 "E-Mail"
Webpage	Feld 103 "Homepage"
IBAN	leer lassen. Dies wird im Hintergrund mit übertragen.
NationalTaxId	Feld 11000 "Steuernummer". Dieses Feld gibt es nur bei deutschen NAV Installationen
EUTaxId	Feld 86 "USt-IdNr."
Currency	Feld 22 "Währungscode"
PaymentTerm	Feld 27 "Zlg.-Bedingungscode"
BankCode	leer lassen. Dies wird im Hintergrund mit übertragen.
BankAccount	leer lassen. Dies wird im Hintergrund mit übertragen.

# Synchronisation

Sobald in der DEXPRO Einrichtung der Haken im Feld "Stammdaten synchronisieren" gesetzt wurde, werden die Kreditoren und die Kreditoren Bankkonten im Hintergrund überwacht. Änderungen an Einträgen werden direkt an Squeeze über das Mapping übertragen.

Diese Überwachung ist ausschließlich für die Kreditoren und die Kreditoren Bankkonten vorgesehen.

Andere Stammdaten Tabellen können über den Hintergrundjob "Squeeze Master Data Job" (Report 80651) übertragen werden. Hierfür muss ein Haken im Feld "Automatisierte Synchronisierung" beim jeweiligen Eintrag gesetzt werden.

---

Revision #3

Created 12 April 2021 10:03:52 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 12 April 2021 12:03:36 by Christoph Koepke-von Seth