
Herkunft eines Genehmigungspostens

Jeder Genehmigungsposten, den ein Advanced Workflow erstellt, hält fest, woher er kommt: **wem** die Genehmigung zugewiesen wurde – direkt einem Genehmiger, einer Workflow-Benutzergruppe, dem Verkäufer/Einkäufer des Belegs, einem externen Genehmiger oder einer externen Gruppe –, **wodurch** sie zugewiesen wurde und ob jemand anderes für den Genehmiger **einspringt**. Damit lässt sich die häufigste Frage zu einer Genehmigung beantworten: „Warum habe ich diese Genehmigung?“

Wo Sie die Angaben sehen

- **Zu genehmigende Anforderungen** – für Ihre eigenen offenen Genehmigungen.
- **Genehmigungsposten** – für alle Genehmigungsposten eines Datensatzes.
- Die Infobox **Zugehörige Genehmigungen** auf den Belegen – **Art des Zuständigen** und **Zuständigencode** werden angezeigt; die übrigen Felder lassen sich über **Personalisieren** einblenden.



> Posten von Business-Central-Standard-Genehmigungsworkflows und Posten, die erstellt wurden, bevor diese Angaben erfasst wurden, lassen die Felder leer.

Die Felder

Feld	Bedeutung
Art des Zuständigen	Wem die Genehmigung zugewiesen wurde: **Genehmiger**, **Workflow-Benutzergruppe**, **Verkäufer/Einkäufer**, **Externer Genehmiger** oder **Externe Genehmigergruppe**.
Zuständigencode	Der Genehmiger, die Workflow-Benutzergruppe, der Verkäufer/Einkäufer, der externe Genehmiger oder die externe Genehmigergruppe – so, wie die Zuweisung sie nannte, bevor jemand eingesprungen ist. Jedes Mitglied einer Gruppe erhält einen Posten mit dem Code der Gruppe.
Herkunft der Zuweisung	Wodurch die Genehmigung zugewiesen wurde – siehe unten.
Regelcode der Zuweisung	Die Regel, deren Zuständiger verwendet wurde, wenn die Herkunft der Zuweisung **Regel** ist. Auf den Seiten standardmäßig ausgeblendet.
Grund der Vertretung	Warum jemand anderes als der zugewiesene Genehmiger die Genehmigung hält – siehe unten. Leer, wenn niemand einspringt.
Ursprünglicher Genehmiger	Der Genehmiger, für den die Genehmigung bestimmt war, wenn jemand anderes sie hält.

Herkunft der Zuweisung

- **Schritt** – der Standard-Zuständige des Workflowschritts.
- **Regel** – eine Schritt-Regel mit der Aktion **Zuständigen überschreiben**; **Regelcode der Zuweisung** nennt sie.
- **Neuzuweisung** – die Genehmigung wurde von einem Benutzer oder Administrator neu zugewiesen.
- **Ablehnung** – eine Genehmigung wurde abgelehnt und weitergegeben: eine abgelehnte Zeile an den im Ablehnungsdialog gewählten Zuständigen oder an die Ablehnungsgruppe, ein abgelehnter Kopf an die Ablehnungsgruppe.
- **Zurücksenden** – die Ablehnungsgruppe hat eine Zeile zurückgesendet.
- **Eskalation** – ein Eskalationsschritt hat die überfällige Genehmigung neu zugewiesen.

Grund der Vertretung

- **Abwesenheit** – der zugewiesene Genehmiger ist abwesend; sein Vertreter aus dem Abwesenheitsposten hält die Genehmigung.
- **Vier-Augen-Prinzip** – der zugewiesene Genehmiger darf diesen Schritt nicht entscheiden; der für ihn in der Benutzereinrichtung hinterlegte Genehmiger hält sie.
- **Delegierung** – der Genehmiger hat die Genehmigung delegiert.
- **Eskalation** – ein Eskalationsschritt hat die überfällige Genehmigung delegiert.
- **Administrator** – ein Genehmigungsadministrator hat die Übernahme delegiert oder selbst übernommen.

Wird eine Genehmigung mehrfach weitergegeben, behält **Ursprünglicher Genehmiger** den Genehmiger, für den sie zuerst bestimmt war, und **Grund der Vertretung** zeigt den letzten Grund.

Beispiel

Ein Schritt ist der Workflow-Benutzergruppe **EINKAUF** zugewiesen. Ihr Mitglied **MÜLLER** ist abwesend, Vertreter ist **SCHMIDT**. Die Genehmigung, die SCHMIDT sieht, zeigt: Art des Zuständigen **Workflow-Benutzergruppe**, Zuständigencode **EINKAUF**, Herkunft der Zuweisung **Schritt**, Grund der Vertretung **Abwesenheit**, Ursprünglicher Genehmiger **MÜLLER**.

Verwandte Seiten

- **Schritte definieren** – Standard-Zuständiger eines Schritts
- **Schritt-Regeln: Wie wechselt der Workflow zum nächsten Schritt?**
- **Modul: Abwesenheit (Out of Office)**, **Modul: Eskalations-Engine**, **Modul: Genehmigungsneuzuweisung (Reassignment)**, **Modul: Ablehnungseinstellungen (Rejection Handling)**

Revision #2
Created 2026-10-29 13:44:09 UTC by Bernd Feddersen
Updated 2026-11-19 10:38:00 UTC by Bernd Feddersen