

# Gentable Konfiguration

Über diese Konfiguration können sehr spezifische Wert angegeben werden, welche zum Aufbau der XML-Struktur verwendet werden. Die Konfiguration unterteilt sich auf 2 Register.

Auf dem Register "ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN" befinden sich größtenteils die Angaben, welche nicht angepasst werden sollten! Lediglich der Eintrag "UtilOutXml" kann bei Supportfällen temporär auf "true" gesetzt werden, um die generierte XML-Struktur in das Documents-Log auszugeben. Die Einstellung darf aus Performance-Gründen nie lange aktiv sein!

|                          | ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN |                | XML-EINSTELLUNGEN |  |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
|                          | Name                     | Wert           |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | Name                     | Wert           |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | CheckFieldStoreFormat    | true           |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | Encoding                 | UTF-8          |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | GentableReadFrom         | DB             |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | GentableXmlDefField      | GentableXmlDef |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | GentableXmlField         | GentableXml    |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | GentableXmlPath          |                |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | TableDefName             | Invoice        |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | UtilOutXml               | false          |                   |  |
| <input type="checkbox"/> | XmlVersion               | 1.0            |                   |  |

Zeilen pro Seite: 15 1-9 von 9

NEUER EINTRAG

Suche...

Die Einträge vom Register "XML-EINSTELLUNGEN" werden als Kopf-Werte in die XML-Struktur übernommen. Bei der Angabe "storeFormat" kann zum Beispiel angegeben werden ob die Gentable-Daten als JSON oder im XML-Format gespeichert werden. Die Beschreibung der einzelnen Angaben kann der Hersteller-Doku zur Gentable-Administration entnommen werden.

| ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN |                        | XML-EINSTELLUNGEN |  |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--|
|                          | Name                   | Wert              |  |
| <input type="checkbox"/> | alwaysShowToolBar      | false             |  |
| <input type="checkbox"/> | columnsAlwaysVisible   | false             |  |
| <input type="checkbox"/> | enableTextSelection    | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | fieldName              | Gentable          |  |
| <input type="checkbox"/> | indexCheckboxes        | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | indexNumbers           | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | languagePropertiesFile | Gentable          |  |
| <input type="checkbox"/> | lastRowEditable        | false             |  |
| <input type="checkbox"/> | moveRows               | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | quickFilter            | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | resizableRows          | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | resizeColumnsToContent | false             |  |
| <input type="checkbox"/> | rowHeight              | 20                |  |
| <input type="checkbox"/> | saveAll                | true              |  |
| <input type="checkbox"/> | searchable             | true              |  |

Zeilen pro Seite: 15 1-15 von 18

NEUER EINTRAG

Suche...

Revision #1

Created 4 June 2020 14:32:44 by Markus Meisner

Updated 4 June 2020 14:42:11 by Markus Meisner