


WEB-Konfiguration

Standardkontierungen können über die WEB-Administration gepflegt werden. Im Standard wird der Konfigurations-Ordner auf der Invoice-Administrations-Outbar als Unterordner unter "Feldkonfigurationen" ausgeliefert. Projektspezifisch kann sich der Ordner an anderer Stelle befinden.



In der initialen Ansicht kann der Anwender über den Button "Neuer Eintrag" Standardkontierungen hinzufügen. Bestehende Einträge können über das Stift-Symbol am Ende der Zeile editiert werden und über das Mülleimer-Symbol können Standardkontierungen gelöscht werden. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag öffnen sich die gespeicherten Positions-Einträge auf dem zusätzlichen Register "Positionen" und zusätzlich wird das Register "Kreditoren" mit den verknüpften Kreditoren eingeblendet.

DEFAULT(1005 B.R.T. GMBH) (ID: ACC000001):										
BENUTZERDEF. FELDER										
POSITIONEN KREDITOREN										
<input type="checkbox"/>	Zeile	Netto (fix)	Netto (prozentual)	Mwst.-Satz	Mwst.-Code	Navision-Typ	Navision-Typ-Wert	Beschreibung	Kostenstelle	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	1		100,00		EUMwSt19				1004	Materiallager
Zeilen pro Seite: 15 1-1 von 1										
NEUER EINTRAG Suche...										

Über das Register "Kreditoren" kann der Standardkontierung ein Kreditor zugeordnet werden. Über die Checkbox kann festgelegt werden, dass diese Kontierung zum gegebenen Zeitpunkt automatisch angewendet werden soll. Dieser Zeitpunkt kann bei den Projekten variieren. Daher muss die Funktion **"docFile.useCreditorDefaultAccounting()"** in das passende User-Exit hinzugefügt werden. Die Funktion liefert "true" oder "false" zurück. Im UserExit **"ue_Initialization()"**

" wird die Funktion bereits auskommentiert ausgeliefert.

DEFAULT(1005 B.R.T. GMBH) (ID: ACC000001):				BENUTZERDEF. FELDER	POSITIONEN	KREDITOREN
<input type="checkbox"/>	Kreditort-ID	Name	Standard-Kontierung?			
<input type="checkbox"/>	1005	B.R.T. GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>			

Zeilen pro Seite: 15 1-1 von 1

NEUER EINTRAG

Suche...

Die Standardkontierung kann in der Auslieferung alle üblichen Kontierungs-Spalten speichern. Viele aktiven Standard-Feld-Spalten werden automatisch eingeblendet. Über das Register "Benutzerdef. Felder" können bis zu 10 zusätzliche Feld-Spalten über eine Auswahlliste zugeordnet werden.

DEFAULT(1005 B.R.T. GMBH) (ID: ACC000001):

BENUTZERDEF. FELDER

POSITIONEN

KREDITOREN

<input type="checkbox"/>	Benutzerdef. Feld (1)	Benutzerdef. Feld (2)	Benutzerdef. Feld (3)	Benutzerdef. Feld (4)	Benutzerdef. Feld (5)	Benutzerdef. Feld (6)	Benutzerdef. Feld (7)	Benutzerdef. Feld (8)	Benutzerdef. Feld (9)	Benutzerdef. Feld (10)
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Zeilen pro Seite: 15

NEUER EINTRAG

Suche...

EINTRAG SPEICHERN

Benutzerdef. Feld (1)

ArticleCode (Artikelnr. (extern))

ArticleDescription (Beschreibung)

Comment (Kommentar)

CostCenter (Kostenstelle)

CostCenter_Button (Auswahl)

CostCenter_Desc (Kostenstelle Beschreibung)

DeliveryDate (Lieferdatum)

DeliveryNoteID (Lieferschein-Nummer)

ExtraLine (Zu-/Abschlag)

FileID (Mappen ID)

GoodsReceiptCheck (Wareneingang erwartet?)

GoodsReceiptError (Fehlermeldung Wareneingang)

Benutzerdef. Feld (7)

Benutzerdef. Feld (8)

Benutzerdef. Feld (9)

Benutzerdef. Feld (10)

☐ Weiteren Eintrag anlegen?

SPEICHERN