

# Einrichtung der Verbindung zu Squeeze

- Allgemein

Damit Squeeze in Invoice verwendet werden kann, muss zunächst die Verbindung zu Squeeze eingerichtet werden. Die passenden Konfigurationen hierfür befindet sich in der Administrations-Outbar in der Sub-Outbar "Allgemein" unter "Verbindung"-> "Squeeze" bzw. in der Outbar "Squeeze" unter "Verbindung":

Erst wenn in dieser Konfiguration alle Daten valide sind, können Order wie z.B. "Dokumentenklassen" verwendet werden. Vorher ist ein Zugriff auf Daten aus Squeeze nicht möglich.

Squeeze-API-Key	55a1d50a-...	26 / 100
Squeeze-Login (wird nur zur Erstellung des API-Keys benötigt)		0 / 100
Squeeze-Passwort (wird nur zur Erstellung des API-Keys benötigt)		0 / 100
Maapentyp (1)	Mailroom	

Wichtig: Nach jeder Änderung in der Konfiguration muss der Browser-Cache einmal gelöscht werden, da es ansonsten sein kann, dass der Browser falsche Daten im Speicher hat und Funktionalitäten von Squeeze nicht aufgerufen werden können

Squeeze-URL

CreditorID

10 / 100

Squeeze-API-Key

Allgemein

Squeeze

Invoice

Mailroom

## Squeeze-Login / Passwort


Benutzer und Passwort werden lediglich für die API-Key Generierung benötigt. Die Angaben werden nicht gespeichert und werden beim nächsten Öffnen der Konfiguration wieder leer

angezeigt.

## Mappentyp (x) und Feldname für Training (x)

Gibt ein Mapping an, welches Feld aus welchem Mappentypen für das Training verwendet werden soll. Die Angabe des Mappentyps entspricht dem technischen Namen in Documents. Der Feldname entspricht dem technischen Feldnamen in dem entsprechenden Mappentypen.

In der Standardauslieferung können die Angaben für zwei Mappentypen vorgenommen werden. Für den Fall, dass es mehr als zwei Mappentypen gibt, welche mit Squeeze kommunizieren, kann die Anzahl an konfigurierbaren Mappentypen über die Eigenschaft "gadgetConfig" am Documents-Order ("SqueezeGeneralConfig" bzw. "Admin\_Squeeze\_Configuration") über den Eintrag "trainingFields" verändert werden.



Die maximale Anzahl der konfigurierbaren Mappings ist derzeit auf 20 begrenzt.

## Funktionalitäten

### Neuen API-Key erzeugen

Ein gültiger API-Key wird benötigt, damit die Squeeze-Konfigurationsoberflächen, sowie der Viewer angezeigt werden können. Damit ein neuer API-Key erzeugt werden kann, muss auf der Oberfläche zunächst eine gültige Squeeze-URL, ein Squeeze-Nutzer und ein Passwort für diesen Nutzer angegeben werden:

Squeeze-URL	http://yoursqueezeserver	24 / 100
Squeeze-API-Key	xyz	3 / 100
Squeeze-Login (wird nur zur Erstellung des API-Keys benötigt)	user	4 / 100
Squeeze-Passwort (wird nur zur Erstellung des API-Keys benötigt)	*****	12 / 100

Anschließend muss der Knopf "Neuen API-Key erzeugen" gedrückt werden. Wenn die Anmeldedaten korrekt sind, erscheint folgende Meldung:

✓ **API-Key erfolgreich erstellt. Bitte Löschen Sie den Cache ihres Browsers.**

Bei nicht erfolgreichen Meldung erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Nach der Erstellung eines neuen API-Keys muss der Cache der Browsers einmal gelöscht werden!

## Verbindung prüfen

Über den Knopf "Verbindung prüfen" kann die Verbindung nach Squeeze getestet werden. Dafür wird eine gültige URL, sowie ein gültiger API-Key benötigt. Nutzernamen und Passwort sind für diese Funktionalität nicht notwendig.

Wenn der Test erfolgreich ist, erscheint folgende Meldung:

✓ **Verbindung zu Squeeze wurde erfolgreich hergestellt. Bitte Löschen Sie den Cache des Browsers, falls die Konfigurationsoberflächen nicht angezeigt werden können.**

Wenn die Konfigurationsoberflächen von Squeeze nicht angezeigt werden können, aber der Verbindungstest erfolgreich ist, sollte der Cache des Browsers einmal gelöscht werden.