

# Installation

- [Lizenzen](#)
- [Bezug der DEXPRO Module](#)
- [AWF Einrichtung \(Setup\)](#)

# Lizenzen

## Microsoft

Informationen zu den [Microsoft Business Central Lizenzen](#).

# Bezug der DEXPRO Module

Detailliertere Informationen finden Sie [hier](#).

## OnPrem

Für OnPrem Installationen wird auf Anfrage eines registrierten Resellers / Partners ein Runtime Package mit den benötigten Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Partner der Kundenlizenz hinzugefügt und im Anschluss in das Microsoft Dynamics Business Central eingespielt.

## Cloud

Für Cloud Installationen benötigt man lediglich Zugriff auf den Microsoft [AppSource](#). Hier werden die benötigten DEXPRO Apps heruntergeladen.



# AWF Einrichtung (Setup)

## Allgemein

- **Aktiviert:** Schaltet die DEXPRO Advanced Workflow App ein oder aus. Wenn deaktiviert, werden keine neuen Workflowinstanzen gestartet.

## Teststatus

Wenn die App im Testmodus betrieben wird (keine Lizenz aktiviert), zeigt dieser Bereich:

- **Status:** Aktueller Teststatus (aktiv / Limit erreicht)
- **Verwendete Workflow-Läufe:** Zeigt, wie viele der erlaubten Test-Workflow-Läufe bereits verbraucht wurden.

## Aktivierung

- **Aktivierungsendpunkt-URL:** URL für die Lizenzprüfung. Wird von DEXPRO Solutions GmbH bereitgestellt.

## Auftragsplanung

- **Status des Eskalationsjobs:** Zeigt den aktuellen Status des Eskalations-Aufgabenwarteschlangenpostens (z. B. „Bereit“, „In Bearbeitung“, „Nicht konfiguriert“). Durch Klicken auf den Status öffnen Sie den zugehörigen Aufgabenwarteschlangenposten.

## Aktionen

- **Eskalationsjob erstellen:** Erstellt den wiederkehrenden Eskalations-Aufgabenwarteschlangenposten. Nutzen Sie diese Aktion, wenn der Auftrag gelöscht wurde oder bei der Installation nicht erstellt werden konnte.
- **Abwesenheit (Out of Office):** Öffnet die Abwesenheitseinträge, in denen Benutzer Abwesenheitszeiträume und Vertretungseinstellungen konfigurieren können.
- **Lizenz prüfen:** Führt eine manuelle Lizenzprüfung gegen den Aktivierungsendpunkt durch.
- **Installations-ID anzeigen:** Zeigt die Installations-ID für diese Umgebung – wird für die Lizenzaktivierung benötigt.