

Modul: Workflow-Visualisierung

Die Workflow-Visualisierung zeigt eine interaktive grafische Darstellung der Workflowvorlage mit allen Schritten und Verbindungen.

Visualisierung öffnen

1. In der **AWF Workflowvorlage** → Aktion „**Visualisierung**“.
2. Die Visualisierung zeigt:
 - **Schrittknoten** mit Schrittcode, Schrittname und Schritttyp (Normal / Error / Final)
 - **Verbindungen** zwischen Schritten (basierend auf Regelaktionen und Standardübergängen)
 - **Farbkodierung** nach Schritttyp

Vorhersage (Prediction)

Im Bereich „**Vorhersage**“ können Sie einen Testdatensatz auswählen:

1. Klicken Sie auf „**Testdatensatz**“ und wählen Sie einen konkreten Datensatz aus der Primärtabelle.
2. Die Visualisierung zeigt daraufhin den voraussichtlichen Pfad des Workflows:
 - Welche Schritte automatisch genehmigt würden
 - Welche Schritte übersprungen würden
 - Welche Schritte eine manuelle Genehmigung erfordern
3. Mit „**Auswahl löschen**“ setzen Sie die Vorhersage zurück.

EK-RECHNUNG

 Aktualisieren

Weitere Optionen


Code EK-RECHNUNG

Aktiv ☒

Beschreibung Einkaufsrechnungsgenehmigung

Vorhersage

Testdatensatz Tabelle 38: Rechnung - EKRECH1009

[Auswahl löschen](#)

Instanzmodus

Aus der **AWF Workflowinstanz**-Karte heraus kann die Visualisierung ebenfalls geöffnet werden. In diesem Fall zeigt sie den aktuellen Fortschritt der Workflowinstanz (welcher Schritt gerade aktiv ist, welche Schritte bereits durchlaufen wurden).

EK-RECHNUNG


 Aktualisieren

Weitere Optionen

Code EK-RECHNUNG

Aktiv ☒

Beschreibung Einkaufsrechnungsgenehmigung



Positionen speichern

Die Positionen der Schrittknoten werden beim Verschieben (Drag & Drop) automatisch gespeichert. Beim nächsten Öffnen der Visualisierung werden die Knoten an den gespeicherten Positionen angezeigt.

Revision #1

Created 2026-03-11 16:51:54 UTC by Bernd Feddersen

Updated 2026-03-11 16:57:07 UTC by Bernd Feddersen