

Gentable Schaltflächen

Oberhalb der Positionsdaten (Gentable) können Buttons angezeigt werden, welche über die WEB-Konfiguration "Gentable Schaltflächen" konfiguriert werden können. Im Standard werden einige solcher Buttons zum Beispiel zur Anlage neuer Zeilen oder zum Kopieren oder Löschen bestehender Zeilen ausgeliefert. Diese Schaltflächen werden in der angegebenen Priorisierungs-Reihenfolge angezeigt und können optional statt einer Beschriftung mit einem Icon versehen werden. Ein Button muss eine spezifische Funktion ausführen.

The screenshot shows the BREEZE software interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Favoriten', 'Eingang', 'Workflow', and 'Gentable Schaltflächen'. The main area displays a table titled 'GENTABLE-SCHALTFLÄCHEN' with columns for 'Sortierung', 'Name', 'Bild', 'Ausgeführte Funktion (Clientseitig)', and 'Access-Key (Alt+*)'. Below the table are buttons for 'NEUER EINTRAG' and a search bar.

Sortierung	Name	Bild	Ausgeführte Funktion (Clientseitig)	Access-Key (Alt+*)
10	Button_AppendNewRow (Zeile hinzufügen)	entypo.pilus	appendNewRowEmpty()	p
11	Button_AppendNewExtraLineRow (Zu-/Abschlagszeile hinzufügen)	entypo.level-down	appendNewAdditionalRow()	
20	Button_CopyRow (Zeile(n) kopieren)	entypo.docs	copyRow()	c
25	Button_CopyRow10 (10 x)		copyRow10()	
40	Button_DeleteRow (Zeile(n) löschen)	entypo.trash	deleteRow()	x
50	Button_SplitRow (Zeile(n) aufteilen)	entypo.share	splitRow()	s
60	Button_MergeRows (Positionen summieren)	entypo.loop	mergeRows()	
70	Button_TransferValues (Werte übernehmen)		transferValues()	
70	Button_TransferValues (Werte übernehmen)		transferValues()	t
80	Button_ReduceRows (Zeilen kürzen)		reduceRows()	

Über das Stift-Symbol im rechten Bereich können bestehende Einträge verändert werden und über die Mülltonne können bestehende Einträge wieder gelöscht werden. Über den Button **NEUER EINTRAG** kann ein Button hinzugefügt werden.

Durch einen Doppelklick auf einen Schaltflächen-Eintrag öffnet sich eine neue Ansicht, über die man Buttons bei bestimmten Feldwert-Kombinationen ein- bzw. ausblenden kann.

BREEZE

aktuelle Vorgänge

PH

+ Neue Mappe

Favoriten

Eingang

Zuletzt benutzt

Wiedervorlage

Gelöscht

Workflow

Feldkonfigurationen

Kopf-Felder

Positions-Felder

Gentable Schaltflächen

Gentable Konfiguration

Suchfelder

Archiv-Zuordnung

Standardkontierungen

Kreditor CSV

Parameter

Initiale Berechtigungen

Mandanten

Übersetzungen

Documents Property Cache

Buchungsschnittstelle

...

ZEILE HINZUFÜGEN: ANZEIGE KONFIGURIEREN

	Priorisierung	Workflow	Aktion	Status	Kopffeld	Wert	Verbergen?	Alt. Sortierungsreihenfolge
<input type="checkbox"/>	20	*Beliebig	Validierung Rechnungen (ValidationInvoice)	*Beliebig			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	10	*Beliebig	*Beliebig	*Beliebig			<input checked="" type="checkbox"/>	

NEUER EINTRAG

Suche...

Zeilen pro Seite: 15 1/2 von 2

Revision #3
Created 25 September 2024 12:09:10 by Philipp Hall
Updated 26 September 2024 09:41:34 by Philipp Hall