


# Stapelklassen anlegen


Nach der Anmeldung in Squeeze können Benutzer mit administrativen Berechtigungen die Konfiguration für Stapelklassen aufrufen.

## Liste der Stapelklassen



Nach dem Klick auf den Reiter Stapelklassen öffnet sich die Stapelklassenübersicht. Hier werden alle aktuell konfigurierten Stapelklassen angezeigt. Die Stapelklasse Invoice wird zusammen mit dem Invoice Template ausgeliefert.

In der Liste der Stapelklassen kann man die Konfiguration mit einem **Klick** auf den Eintrag öffnen.



## Neue Stapelklasse anlegen

Neue Stapelklassen können mithilfe des Symbols "Neuer Eintrag" angelegt werden. Daraufhin öffnet sich ein Dialog in dem der technische Namen und der Anzeigenamen eingegeben werden kann.




Ab hier können folgende Konfigurationen durchgeführt werden:

1. OCR
2. Klassifikationen
3. Eigenschaften

## OCR

Eine Stapelklasse enthält eine OCR-Konfigurationsoberfläche, welche spezifische Eigenschaften enthält, die konfiguriert werden können. Die vorhandenen Einstellungen der OCR werden ebenfalls unter den Eigenschaften einer Stapelklasse aufgelistet.



The screenshot shows a web application interface for configuring OCR settings. On the left is a dark sidebar with a navigation menu containing items like 'Dokumente', 'Warteschlange', 'Stapelklassen', 'Dokumentenklassen', 'Lokatoren', 'Stammdaten', 'Importe', 'E-Mail', 'Benutzerverwaltung', 'Benutzer', 'Rollen', 'System', 'Export & Import Konfigurationen', 'Skripte', 'Jobverwaltung', 'Migrationen', 'System Prüfung', and 'System zurücksetzen'. The main content area is titled 'Stapelklassen > Eingangsrechnungen' and has tabs for 'Allgemein', 'OCR', 'Klassifikationen', and 'Eigenschaften'. The 'OCR' tab is active, showing a configuration form for 'OCREngine \*' with a dropdown set to 'default'. Below this are several rows of settings: 'OCRForce' (Ja) and 'PSM-Mode' (3), 'OCRLanguage' (1-3) and 'OCRPageLimit' (1-3), and 'PDFA-Conversion' (dropdown) and 'PDFProcessor' (PDFBox). A 'Speichern' button is located at the bottom right of the configuration area.

## Klassifikationen

Mit einem Klick auf "Neuer Eintrag" können der Stapelklasse Dokumentenklassen zugeordnet werden.

The screenshot displays a web application interface. On the left is a dark sidebar with a menu of system management functions. The main content area on the right shows the configuration page for a document class named 'Eingangsrechnungen'. The breadcrumb path is 'Stapelklassen > Eingangsrechnungen'. The 'Klassifikationen' tab is active, showing a table with one entry. At the bottom of the main area, there are two buttons: '+ Neuer Eintrag' (highlighted with a red box) and 'Klassifizierung testen'.

ID	Dokumentenklasse
1	Eingangsrechnungen

## Eigenschaften

Über das Symbol "Neuer Eintrag" können der Stapelklasse spezifische Eigenschaften hinzugefügt werden.

Stapelklassen > Eingangsrechnungen

Allgemein OCR Klassifikationen **Eigenschaften**

Eigenschaft	Wert		
PSM-Mode	3	✓	✗
SpaceMaxWidth	55	✓	✗
OCRForce	true	✓	✗

+ Neuer Eintrag

1 bis 3 von 3 << < 1 > >> 25

## Eigenschaft speichern



Eigenschaft \*

BarcodeEngine

BarcodeImageColor

EasAllowDocumentWithoutAttachment

ExportAfterExtraction

Revision #7

Created 25 March 2022 10:41:23 by Jan Vogl

Updated 25 January 2024 06:08:19 by Florian Vick