

ZUGFeRD StrictMode deaktivieren

Seit der Version 2.33 (Juli 26) ist der ZUGFeRD StrictMode auf allen Systemen per default aktiv.

Auf Systemen, die bisher keine Einstellungen für den StrictMode vorgenommen haben, erscheint im Viewer folgende Meldung:

Wichtige Änderung: ZUGFeRD StrictMode aktiviert.
Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben wurde die Eigenschaft „ZUGFeRD StrictMode“ für Stapel/Dokumentenklassen aktiviert. Dies kann das Verhalten der Software verändern.
Admins können die Einstellung bei Bedarf [hier deaktivieren](#).
Weitere Details finden Sie in der [Dokumentation](#).

Der eingeblendete Banner wird nicht mehr angezeigt, sobald die Eigenschaft einen Wert zugewiesen bekommt (unabhängig davon, ob 'Ja' oder 'Nein' eingestellt wird).

Um den StrictMode zu deaktivieren, muss in den Eigenschaften der Stapel- oder Dokumentenklasse der Wert auf "Nein" gesetzt werden.

The screenshot shows the ZUGFeRD StrictMode settings interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Dokumente, Warteschlange, Stapelklassen, Dokumentenklassen, Lokatoren, Prompts, Stammdaten, ZUGFeRD und XRechnung, Importe, E-Mail, Benutzerverwaltung, Benutzer, Rollen, System, System, Sprachen, and Export & Import Konfigurationen. The main area displays the 'Eigenschaften' tab for 'Rechnungen'. The 'Eigenschaft' column is empty, and the 'Wert' column shows 'Keine Eigenschaften gefunden'. A modal dialog titled 'Eigenschaft speichern' is open, showing the 'ZUGFeRDstrictMode' property set to 'Nein'. The dialog has a close button (X) and two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'.

Revision #4

Created 2026-07-17 09:38:42 UTC by Lena Lemcke

Updated 2026-07-17 12:34:11 UTC by Lena Lemcke