

# Installation

- [Lizenzen](#)
- [Bezug der DEXPRO Module](#)
- [Einrichtungsassistent](#)

# Lizenzen

## Microsoft

Informationen zu den [Microsoft Business Central Lizenzen](#).

## SQUEEZE

Das DEXPRO SQUEEZE System welches an Business Central angeschlossen werden soll benötigt eine gültige Kunden-Lizenz.

# Bezug der DEXPRO Module

Detailliertere Informationen finden Sie [hier](#).

## OnPrem

Für OnPrem Installationen wird auf Anfrage eines registrierten Resellers / Partners ein Runtime Package mit den benötigten Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Partner der Kundenlizenz hinzugefügt und im Anschluss in das Microsoft Dynamics Business Central eingespielt.

## Cloud

Für Cloud Installationen benötigt man lediglich Zugriff auf den Microsoft [AppSource](#). Hier werden die benötigten DEXPRO Apps heruntergeladen.



# Einrichtungsassistent

Wenn die SQUEEZE Einrichtung das erste mal geöffnet wird, wird man von dem SQUEEZE Einrichtungsassistenten begrüßt.

Dieser führt den Anwender Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Einrichtungen des Moduls.

## Start

### SQUEEZE-Einrichtungsassistent



#### Willkommen beim SQUEEZE Einrichtungsassistenten

Wir werden Sie durch die Grundeinstellungen von SQUEEZE führen. Nach Abschluss dieses Assistenten wird eine Verbindung zwischen Microsoft Dynamics 365 Business Central und Ihrem SQUEEZE-Mandanten hergestellt.

#### Los geht's!

Bitte halten Sie die URL zu Ihrem SQUEEZE-Mandanten (z.B. <https://yourtenantname.squeeze.one>) sowie Benutzername und Passwort bereit.

Zurück

Weiter

Fertigstellen

## Auswahl SQUEEZE System

In diesem Schritt wird die URL von dem SQUEEZE System hinterlegt.

Beispiel: <https://demo.msbc.squeeze.one>



Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen ein und drücken Sie auf Weiter, um die Verbindung zu Ihrem SQUEEZE Mandanten zu testen.

URL zu Ihrem SQUEEZE-Mandant.. \*

Zurück


Weiter

Fertigstellen

## Anmeldung am SQUEEZE System

In diesem Schritt geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort eines gültigen SQUEEZE Users mit der Admin Rolle an. Diese Daten werden nur für die Einrichtung einmalig verwendet. Im Anschluss erfolgt die Anmeldung am SQUEEZE System per API-Schlüssel.

## Bearbeiten - Anmeldung



Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.

Benutzername .....

Kennwort .....

OK

Abbrechen

## Nummernserie für die SQUEEZE Belege

In diesem Schritt wähle Sie eine Nummernserie für die Core Belege und eine für die SQUEEZE Belege aus. Sollte noch keine existieren, so können Sie über die Nummernserienauswahl auch einen neuen Eintrag anlegen.

## SQUEEZE-Einrichtungsassistent



Die Verbindung zu Ihrem SQUEEZE-Mandanten wurde erfolgreich hergestellt.

Bitte wählen Sie eine Nummernserie für Ihre Core- und SQUEEZE Belege.

Core Nummernserie ..... DXP

SQUEEZE Nummernserie ..... SQZ

**Das war's schon!**

Nach dem Schließen dieses Fensters haben Sie die Möglichkeit, weitere Einstellungen nach Ihren Wünschen vorzunehmen.

Zurück

Weiter







Fertigstellen

## Abschluss

Durch den Klick auf "Fertigstellen" beenden Sie den Einrichtungsassistenten. Im Anschluss wird die SQUEEZE Einrichtung geöffnet. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten werden [hier](#) beschrieben.

# SQUEEZE Einrichtung

Vorgang    Stammdaten    Navigation    |    Weitere Optionen

-  Einrichtungsassistent
-  API-Schlüssel eingeben
-  Einrichtung kopieren
-  API-Schlüssel holen
-  Hintergrundjobs anlegen
- 

## Allgemein


Aktiviert ☒

Version 2.3.0-rc.3 

## API

URL https://msbc-01.test-01.squeeze.one

API-Schlüssel Name CRONUS AG - Business Central

Verbindungsstatus 

## Stammdaten

Stammdaten hochgel... 19.12.2022 11:11 

Mandanten Stammda... 1

Stammdaten Synchro... ☒


Kreditor Stammdaten ... 13


## Nummernserie

Nummernserie SQZ 

## Jobs

Jobs

Beleg-Download {461974c8-180c-47de-953b-2} 

Bereinigungsjob {6631f538-8cf0-40cb-a316-0t} 

Job Einstellungen

Bereinigungsintervall ... -1M

## Vorschau

Neuen Viewer benutzen ☒