

Einrichtungsassistent

Wenn die SQUEEZE Einrichtung das erste mal geöffnet wird, wird man von dem SQUEEZE Einrichtungsassistenten begrüßt.

Dieser führt den Anwender Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Einrichtungen des Moduls.

Start

SQUEEZE-Einrichtungsassistent



Willkommen beim SQUEEZE Einrichtungsassistenten

Wir werden Sie durch die Grundeinstellungen von SQUEEZE führen. Nach Abschluss dieses Assistenten wird eine Verbindung zwischen Microsoft Dynamics 365 Business Central und Ihrem SQUEEZE-Mandanten hergestellt.

Los geht's!

Bitte halten Sie die URL zu Ihrem SQUEEZE-Mandanten (z.B. <https://yourtenantname.squeeze.one>) sowie Benutzername und Passwort bereit.

Zurück

Weiter

Fertigstellen

Auswahl SQUEEZE System

In diesem Schritt wird die URL von dem SQUEEZE System hinterlegt.

Beispiel: <https://demo.msbc.squeeze.one>



Bitte geben Sie die erforderlichen Informationen ein und drücken Sie auf Weiter, um die Verbindung zu Ihrem SQUEEZE Mandanten zu testen.

URL zu Ihrem SQUEEZE-Mandant.. *

Zurück

Weiter

Fertigstellen

Anmeldung am SQUEEZE System

In diesem Schritt geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort eines gültigen SQUEEZE Users mit der Admin Rolle an. Diese Daten werden nur für die Einrichtung einmalig verwendet. Im Anschluss erfolgt die Anmeldung am SQUEEZE System per API-Schlüssel.

Bearbeiten - Anmeldung



Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.

Benutzername

Kennwort

Nummernserie für die SQUEEZE Belege

In diesem Schritt wähle Sie eine Nummernserie für die Core Belege und eine für die SQUEEZE Belege aus. Sollte noch keine existieren, so können Sie über die Nummernserienauswahl auch einen neuen Eintrag anlegen.

SQUEEZE-Einrichtungsassistent



Die Verbindung zu Ihrem SQUEEZE-Mandanten wurde erfolgreich hergestellt.

Bitte wählen Sie eine Nummernserie für Ihre Core- und SQUEEZE Belege.

Core Nummernserie DXP

SQUEEZE Nummernserie SQZ

Das war's schon!

Nach dem Schließen dieses Fensters haben Sie die Möglichkeit, weitere Einstellungen nach Ihren Wünschen vorzunehmen.

Zurück

Weiter

Fertigstellen

Abschluss

Durch den Klick auf "Fertigstellen" beenden Sie den Einrichtungsassistenten. Im Anschluss wird die SQUEEZE Einrichtung geöffnet. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten werden [hier](#) beschrieben.

SQUEEZE Einrichtung

[Vorgang](#) | [Stammdaten](#) | [Navigation](#) | [Weitere Optionen](#)

-  [Einrichtungsassistent](#)
-  [API-Schlüssel eingeben](#)
-  [Einrichtung kopieren](#)
-  [API-Schlüssel holen](#)
-  [Hintergrundjobs anlegen](#)



Allgemein

Aktiviert Version

API

URL
API-Schlüssel Name
Verbindungsstatus

Stammdaten

Stammdaten hochgel...  Mandanten Stammda...
Stammdaten Synchro... Kreditor Stammdaten ...

Nummernserie

Nummernserie

Jobs

Jobs
Beleg-Download
Bereinigungsjob

Job Einstellungen
Bereinigungsintervall ...

Vorschau

Neuen Viewer benutzen

Revision #9

Created 23 February 2022 10:10:09 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 19 December 2022 10:13:09 by Bernd Feddersen