

# Kontierungseinrichtungen

Hier finden Sie die Kontierungseinrichtungen. Wenn Sie Standardkontierungen für bestimmte MwSt. Sätze haben, so können Sie die hier hinterlegen.

## Auswählen - Kontierungseinrichtungen



<a href="#">+ Neu</a>   <a href="#">Liste bearbeiten</a>   <a href="#">Löschen</a>   Zugehörig ▾   <a href="#">Weniger Optionen</a>   <a href="#">Als Menü anzeigen</a>				
Code ↑		Beschreibung	Automatisch anwenden	Squeeze Zeilen überschreiben
→	DEFAULT	Standardkontierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	EINKAUFSCODE	Nutzung des BC Einkaufscode	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MALEREI	Malerei Kontierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sobald eine Kontierungseinrichtung mit Einrichtungszeilen angelegt und in einer [Dokumentenklassen](#) oder einer [kreditorenbezogene Einrichtung](#) hinterlegt wurde, wird diese automatisch heran gezogen.

Beim Importieren eines Beleges von Squeeze werden die erkannten MwSt. Sätze gegen die Einrichtungszeilen der hinterlegten Kontierungseinrichtung geprüft. Wenn passende Einträge gefunden werden, wird hierzu geprüft, ob Zeilen mit den hinterlegten Kontierungen angelegt werden dürfen. Im Standard Fall wird dies nur durchgeführt, wenn Squeeze keine Positionen liefert.

Zusätzlich kann eingerichtet werden, ob eine Kontierungseinrichtung automatisch für die Validierung angewendet werden soll.

Dies sollte in der [Dokumentenklasseneinrichtung](#) nicht als Standard gesetzt sein, da dies dann für alle Kreditoren und Belege gelten würde. Diese Option ergibt für einzelne Kreditoren mehr Sinn ([Kreditorenbezogene Einrichtung](#)).

Für die automatische Anwendung kann man zusätzlich aktivieren, dass alle Squeeze-Zeilen eines Dokuments mit den konfigurierten Kontierungseinrichtungszeilen überschrieben werden. ("Squeeze Zeilen überschreiben" anhängen)

## Kontierungseinrichtung

Zu jedem Kontierungscode werden die Einrichtungszeilen separat verwaltet.



MwSt.-Satz ↑

	0	
	7	
→	19	:

Hier werden die einzelnen MwSt. Sätze, zu denen Standardkontierungen gesetzt werden sollen, angelegt.

Pro MwSt. Satz setzt man im Anschluss die Kontierungsart.

## Kontierungsart "Ein Konto"

Squeeze Kontierungseinrichtungszeile



✓ Gespeichert



# EINKAUFSCODE · 7,00

MwSt.-Satz	<input type="text" value="7"/>		
Kontierungsart	<input type="text" value="Ein Konto"/>		
Art	<input type="text" value="Sachkonto"/>	Beschreibung	<input type="text" value="Wareneingang 7 % VSt"/>
Nr.	<input type="text" value="3300"/>		

Die Auswahl der Kontoart entspricht dem BC Standard:

Die Beschreibung kann nach Auswahl der Nummer beliebig angepasst werden.

Sachkonto	3.
Sachkonto	3.
Artikel	
Anlage	
Zufluss/Strafgebühren	

## Kontierungsart "Standardeinkaufscode"



# EINKAUFSCODE · 19,00

MwSt.-Satz

19

Kontierungsart

Standardeinkaufscode

Standardeinkaufscode

ABRECHNUNG

Verteilungsart

Gleichmäßig

Hier kann ein Standardeinkaufscode aus den wiederkehrenden Einkaufszeilen ausgewählt werden.

Auswählen - Wiederkehrende Einkaufszeilen

+ Neu ...

Code ↑	Beschreibung
→ <a href="#">ABRECHNUNG</a>	Monatliche Abrechnung
<a href="#">FARBE</a>	Standardfarbenbestellung
<a href="#">PAPIER</a>	Druckerpapier
<a href="#">PORTO</a>	Portokosten
<a href="#">REINIGUNG</a>	Monatliche Aufwendungen für Gebäudereinigung