

# SQUEEZE Scanner

Mit dem SQUEEZE Scanner bietet die DEXPRO einen Scan Client an, der unter Microsoft Windows genutzt werden kann, um Scans sowie importierte Dateien zur Extraktion an SQUEEZE zu versenden. Das Produkt befindet sich aktuell (Q1 2021) noch in der Entwicklungs-Phase, kann allerdings bereits für einfache Scan-Szenarien genutzt werden. Bei Interesse kontaktieren sie uns bitte via Mail oder unserem Kontakt-Formular: <https://portal.dexpro-solutions.de/contactus>

- [Upload-Einstellungen](#)
- [Barcode-Erkennung](#)

# Upload-Einstellungen

Um Scans zu SQUEEZE hochzuladen, muss das Ziel-System konfiguriert werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Menü "Einstellungen>Upload-Einstellungen".

Hier sind die folgenden Eigenschaften zu konfigurieren:


Server URL	<input type="text" value="http://squeeze.local.network"/>	
Server URL Mandant	<input type="text" value="squeeze.local.network"/>	Adresse des SQUEEZE Systems inkl. Protokoll (HTTP oder HTTPS) und ggf. Port
Benutzername	<input type="text" value="scan"/>	
Mandant Passwort	<input type="password" value="....."/>	Zu verwendender Mandant. I. d. R. identisch mit dem Hostnamen des SQUEEZE Systems
Stapelklassen-ID	<input type="text" value="1"/>	
Benutzername Barcode Field	<input type="text" value="Barcode"/>	Der Scanner autorisiert sich bei SQUEEZE mit diesem Benutzer
Passwort		Passwort des Benutzers
<input checked="" type="checkbox"/> Diese Einstellungen merken		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		
Stapelklassen-ID		Scans werden in eine Stapelklasse importiert, um zuerst klassifiziert und anschließend extrahiert zu werden. Hier ist die ID (nicht der Name) der zu verwendenden Stapelklasse einzutragen.
Barcode Feld		Name (nicht ID) des Feldes, in welches der erste Barcode einer Heftung geschrieben werden soll.

# Barcode-Erkennung


Der SQUEEZE Scanner verfügt über eine Barcode-Erkennung. Mittels dieser können verschiedene Szenarien abgebildet werden.

## Konfiguration

Die Barcode-Erkennung wird über den Menüeintrag "Einstellungen>Barcode Einstellungen" konfiguriert.



Barcodes können erkannt werden, nachdem ein Scan durchgeführt oder Dokumente importiert worden sind. Hierzu dient der Menüeintrag "Heftung>Barcodes erkennen".




Der Scanner ermöglicht es ebenfalls Barcodes bereits während des Scans zu erkennen. Diese Funktionalität ist allerdings noch nicht vollständig implementiert und **wir empfehlen vorerst die Verwendung der Barcode-Erkennung nach dem Scan.**

# Heftungen

Nach einer erfolgreichen Barcode-Erkennung werden Dokumente einer Heftung farblich markiert.

Eine Heftung umfasst alle Dokumente, zwischen 2 Barcodes (bzw. dem ersten und letzten Dokumenten eines Scans), inkl. der Seite mit dem führenden Barcode. Die folgende Abbildung stellt dies beispielhaft dar.



## Heftungen hochladen

Mit dem Menüeintrag "Squeeze>Heftungen" können Heftungen zu Squeeze hochgeladen werden. Dabei wird jede Heftung zusammengefasst als ein PDF-Dokument verarbeitet.