

# UserExit-Funktionen

Um die UserExit-Funktionen nutzen zu können werden sehr gute PortalScripting-Kenntnisse und Kenntnisse der im Invoice verwendeten JavaScript-Objekte vorausgesetzt.

Eine fix zu einem Kreditor verknüpfte Standardkontierung kann automatisch über eines der bestehenden UserExits aufgerufen werden. Im Skript "**DEXPRO\_UserExit\_WorkflowLib**" befindet sich zum Beispiel die UserExit-Funktion "**ue\_initialization**" und hier wird die Funktion "**DocFile.useCreditorDefaultAccounting()**" bereits auskommentiert ausgeliefert. Für den folgenden Screenshot wurde der Part einkommentiert.

```
42      /* Use default standard accounting for current creditor */
43      if( docFile.HasOrder===false && docFile.OrderNumber==="" ){
44          log.info("[+id+"] docFile.useCreditorDefaultAccounting() === " + docFile.useCreditorDefaultAccounting());
45      }
46      /* */
47  }
```

Bei der Anwendung einer Standardkontierung werden die Rechnungspositionen neu erstellt. Hierfür wird ein Gentable-Objekt erstellt und nach der Ausführung und vor dem Schreiben des Gentable ("Gentable.createGentableStr()") wird die User-Exit-Funktion "**Gentable.ue\_AfterStandardAccounting()**" ausgeführt. Die Funktion kann verwendet werden um zum Beispiel zusätzliche Betragswerte zu berechnen. Die Funktion wird bereits im Skript "**DEXPRO\_UserExit\_GentableAdd**" ausgeliefert.

Erläuterungen zum Gentable-Objekt finden sich an anderer Stelle der WEB-Dokumentation.

```
/** Before standard accounting execution
 * @since Invoice 1.1.300
 **/
Gentable.prototype.ue_BeforeStandardAccounting = function(standardAccountingObj){
    /* example: cut Gentable to standard accounting position size *
    accObj.getAccountingPositions(accObj.AccountingName);
    var accPos = accObj.Accounting[accObj.AccountingName];
    if( this.Rows.length>accPos.length ){
        for( r=this.Rows.length-1; r>=accPos.length ;r-- ){
            if( this.Logg instanceof Log ){
                this.Logg.info("[+r+"] this.Rows.pop());
            }
            this.Rows.pop();
        }
    }
}
*/
```

```
}

/** Before standard accounting execution
**/
Gentable.prototype.ue_AfterStandardAccounting = function(standardAccountingObj){
    ;
}
```

---

Revision #4

Created 2022-11-11 13:23:05 UTC by Markus Meisner

Updated 2024-07-24 08:14:55 UTC by Markus Meisner